

Configuration serveur

Le réglage du tickrate s'effectue grâce à la commande de lancement -tickrate, celle-ci doit être réglée avec en combinaison avec certaines convar.

La commande tickrate

Au sujet de Counter Strike Source la commande de lancement tickrate a été désactivé à des fins d'équilibrage. Afin de la réactiver il faut utiliser l'addon srcds suivant :

https://github.com/daemon32/tickrate_enabler Les instructions d'installations sont détaillées sur le repository de tickrate enabler.

Une fois l'addon installé la commande tickrate sera de nouveau active.

Les valeurs de la commande permettant de définir le tickrate varient en fonction du jeu, par exemple sur css les valeurs possibles sont 33, 66 et 100.

Une fois le tickrate défini lancer votre serveur de jeu et dans votre console activer le net_graph sur la valeur 4. Maintenant nous allons vérifier que votre serveur tourne bien sur le tick que vous avez défini (dans mon cas 100). Pour ce faire il faut regarder la valeur "sv" du net_graph.



Dans cette capture d'écran on peut voir que sv est bien à 100. Si ce n'est pas le cas alors il y a un problème, soit au niveau du tickrate enabler sur css ou alors un problème au niveau de la commande -tickrate

Les cvars

Une fois le tickrate sur 100 il est nécessaire de configurer le serveur afin que celui-ci soit configuré pour supporter le tick 100.

Il faut définir les cvars suivantes en fonction du tick de votre serveur.

```
sv_maxupdaterate "100"  
sv_minupdaterate "100"  
sv_maxcmdrate "100"  
sv_mincmdrate "100"
```

Ensuite il faut définir le rate du serveur voici quelques ressources pour le configurer :

<http://ambaca.github.io/rate-calculator-2015/>

<https://web.archive.org/web/20160323173525/http://whisper.ausgamers.com/wiki/index.php/Tickrate>

Exemple de configuration pour un serveur de 64 slots

```
sv_maxrate "0"  
sv_minrate "50000"
```

Revision #3

Created 14 May 2021 18:45:12 by Sithranduil

Updated 15 May 2021 10:50:55 by Sithranduil